

Hinemos® ver.3.0

## 設定リファレンス

第 1.1 版

2008 年 10 月 31 日

株式会社 NTT データ

## 設定リファレンス

---

---

### 変更履歴

版	変更日	変更内容
1.0	2008/8/29	Hinemos Ver. 3.0.0 設定リファレンス 初版リリース
1.1	2008/10/31	3.6.2. 送信元情報の設定 を修正

## 目次

1.	はじめに .....	6
2.	前提条件 .....	6
2.1.	Hinemosのバックアップ方法 .....	6
3.	Hinemosの機能セットアップに関する追加設定 .....	7
3.1.	Hinemosマネージャをサービス化する .....	7
3.1.1.	サービス起動スクリプト .....	7
3.1.2.	サービスの起動 .....	7
3.1.3.	起動状態の確認 .....	8
3.1.4.	サービスの停止 .....	9
3.1.5.	自動起動の設定 .....	9
3.2.	Hinemosエージェントをサービス化する .....	9
3.2.1.	ジョブエージェントとログ転送エージェントのサービス化 .....	9
3.2.2.	サービスの起動 .....	10
3.2.3.	サービスの停止 .....	10
3.2.4.	自動起動の設定 .....	10
3.3.	性能管理機能、監視管理機能を有効にする .....	10
3.3.1.	Net-SNMPの設定 .....	11
3.4.	一括制御機能を有効にする .....	12
3.4.1.	エージェント側のセットアップ .....	12
3.4.2.	マネージャでのリモートシェルの設定 .....	15
3.4.3.	FTPサーバの起動 .....	16
3.5.	SNMPトラップ監視機能を有効にする .....	17
3.5.1.	SNMPトラップ受信用のサービスを起動するように設定変更 .....	17
3.5.2.	JBossをrootユーザで起動 .....	17
3.6.	メール通知を有効にする .....	18
3.6.1.	メールサーバの設定 .....	18
3.6.2.	送信元情報の設定 .....	19
3.7.	ファイル転送ジョブを有効にする .....	21
3.8.	ログ転送エージェントを有効にする .....	24
3.8.1.	エージェントのsyslog- <i>ng</i> の設定 .....	24
3.9.	JBoss再起動時のジョブスケジュール制御の設定 .....	26
4.	セキュリティに関する設定 .....	28
4.1.	データベースアクセスのパスワードを変更する .....	28
4.1.1.	PostgreSQLの設定変更 .....	28

## 設定リファレンス

---

4.1.2. Hinemosマネージャの設定変更	30
4.2. LDAPアクセスのパスワードを変更する	32
4.2.1. LDAPのパスワード変更	32
4.2.2. Hinemosマネージャの設定変更	34
5. Hinemosの動作ログに関する設定	35
5.1. マネージャのログファイル一覧	35
5.2. JBossのログ出力を変更する	36
5.3. PostgreSQLのログ出力を変更する	37
5.4. OpenLDAPのログ出力を変更する	39
5.5. SyslogForwardのログ出力を変更する	39
5.6. エージェントのログファイル一覧	40
5.7. ジョブエージェントのログ出力を変更する	40
5.8. ログ転送エージェントのログ出力を変更する	41
5.9. syslog- <i>ng</i> の動作・ログ保存を変更する	42

## 設定リファレンス

---

---

本ソフトウェアは独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の2004年度下期オープンソースソフトウェア活用基盤整備事業の委託を受けて開発しました。

テーマ名は「分散ファシリティ統合マネージャの開発」です。

<http://www.ipa.go.jp/software/open/2004/result.html>

### 商標

Hinemosは、(株)NTTデータの登録商標です。

Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

なお、本文中には TM、®マークは表記しておりません。

## 1. はじめに

本リファレンスでは、Hinemos 動作の設定変更方法について説明します。本リファレンスでの設定は一例であり、実際に使用される際はご利用の環境のセキュリティポリシーに沿って設定を変更して使用されることをお勧めします。本ソフトウェアの使用により生じたいかなる損害に対しても、弊社は一切の責任を負いません。

## 2. 前提条件

本リファレンスは Hinemos のインストールを行った後にセキュリティ確保、性能チューニング、動作変更を行うための設定ファイルと設定方法を示します。本リファレンスの内容を実施するためには、あらかじめ Hinemos マネージャ、エージェント、クライアントのインストールが行われていることが必要です。

また、設定の内容によっては、Hinemos の動作が不安定になることがあります。設定を行う前にあらかじめバックアップを取得しておくことをお勧めします。

### 2.1. Hinemos のバックアップ方法

Hinemos マネージャは、以下のデータベースを使用します。

- PostgreSQL
- OpenLDAP

hinemos\_mng\_backup.sh コマンドを用いると、これらのバックアップ(ダンプファイルの生成)が行なえます。詳細はユーザマニュアル「データベースのバックアップ・リストアを行なう」を参照ください。

### 3. Hinemos の機能セットアップに関する追加設定

Hinemos では、各パッケージのインストールを行うとすぐにお使いいただけますが、さらに効果的にお使いいただくために追加の設定が必要になる場合があります。

#### 3.1. Hinemos マネージャをサービス化する

Hinemos マネージャは、インストール直後はスクリプトを実行することで起動を行います。Hinemos マネージャを OS 起動時から有効にするために以下の手順を実行します。

##### 3.1.1. サービス起動スクリプト

Hinemos マネージャをサービス化するためのスクリプトが、Hinemos マネージャのパッケージに含まれています。

(Hinemos\_Manager-3.0.0\_rhel5\_32/hinemos/sbin/service/hinemos\_manager ファイル)

サービス化するには、root ユーザで以下のコマンドを実行し、サービス起動スクリプトを配置します。下記の例では、/tmp ディレクトリ配下に、Hinemos マネージャのパッケージを展開した場合の手順です。

```
# cd /tmp/Hinemos_Manager-3.0.0_rhel5_32/hinemos/sbin/service/
# cp hinemos_manager /etc/init.d/
```

##### 3.1.2. サービスの起動

Hinemos マネージャをサービスとして起動します。サービス起動コマンドを実行すると、PostgreSQL, OpenLDAP, JBoss を、この順番に起動していきます。

root ユーザで以下のコマンドを実行してください。

```
# service hinemos_manager start
Starting hinemos_pg: [ OK ]
Starting hinemos_ldap: [ OK ]
Starting hinemos_jboss: [ OK ]
```

上記のように表示された後、JBoss が起動完了するまでには暫く時間を要します。起動完了しているかどうかは、JBoss が出力するログファイル(/opt/hinemos/var/log/jboss.log)から確認することができます。

以下に、コマンド例を示します。（日付、時刻については読み替えてください。）

```
# tail /opt/hinemos/var/log/jboss.log  
(中略)  
2008-08-28 15:37:07,111 INFO [org.jboss.system.server.Server] JBoss (MX  
MicroKernel) [4.2.2.GA (build: SVNTag=JBoss_4_2_2_GA date=200710221139)] Started in  
33s:594ms
```

### 3.1.3. 起動状態の確認

Hinemos マネージャの起動状態を確認します。JBoss, PostgreSQL, OpenLDAP がそれぞれ起動状態である場合、Hinemos マネージャが起動状態であることを表すメッセージ（Hinemos is running）が出力されます。加えて、JBoss, PostgreSQL, OpenLDAP のプロセス ID が表示されます。

root ユーザで以下のコマンドを実行してください。

```
# service hinemos_manager status  
Hinemos is running...  
-----  
JBoss pid : 4393  
PostgreSQL pid : 4330  
OpenLDAP pid : 4340  
-----
```

### 3.1.4. サービスの停止

Hinemos マネージャを停止します。サービス停止コマンドを実行すると、JBoss, OpenLDAP, PostgreSQL を、この順番で停止していきます。  
root ユーザで以下のコマンドを実行してください。

```
# service hinemos_manager stop
Stopping hinemos_jboss: ...ok
                                                [ OK ]
Stopping hinemos_ldap:
                                                [ OK ]

Stopping hinemos_pg: server stopped
                                                [ OK ]
```

### 3.1.5. 自動起動の設定

OS 起動時に Hinemos マネージャを自動的に起動するように設定するには、root ユーザで以下のコマンドを実行してください。

```
# chkconfig --add hinemos_manager
```

## 3.2. Hinemos エージェントをサービス化する

Hinemos エージェントは、インストール直後はスクリプトを実行することで起動を行います。Hinemos エージェントを OS 起動時から有効にするために以下の手順を実行します。

### 3.2.1. ジョブエージェントとログ転送エージェントのサービス化

ジョブエージェントとログ転送エージェントをサービス化するためのスクリプトが、  
Hinemos エージェントのパッケージ (Hinemos\_Agent-3.0.0\_rhel5\_32/service ディレクトリ) に含まれています。

サービス化するには、root ユーザで以下のコマンドを実行してください。

```
# cd /tmp/Hinemos_Agent-3.0.0_rhel5_32/service/
# cp hinemos_agent /etc/init.d/
# cp hinemos_log_agent /etc/init.d/
```

### 3.2.2. サービスの起動

サービスとして登録したジョブエージェントとログ転送エージェントを起動します。

root ユーザで以下のコマンドを実行してください。

```
# service hinemos_agent start  
hinemos_agent を起動中: [ OK ]  
# service hinemos_log_agent start  
hinemos_log_agent を起動中: [ OK ]
```

### 3.2.3. サービスの停止

サービスとして起動しているジョブエージェントとログ転送エージェントを停止させます。

root ユーザで以下のコマンドを実行してください。

```
# service hinemos_agent stop  
hinemos_agent を停止中: [ OK ]  
# service hinemos_log_agent stop  
hinemos_log_agent を停止中: [ OK ]
```

### 3.2.4. 自動起動の設定

OS 起動時にジョブエージェントとログ転送エージェントを自動的に起動するように設定するには、root ユーザで以下のコマンドを実行してください。

```
# chkconfig --add hinemos_agent  
# chkconfig --add hinemos_log_agent
```

## 3.3. 性能管理機能、監視管理機能を有効にする

性能管理機能・監視管理機能は Hinemos インストール時からおおむね有効ですが、Hinemos エージェントをインストールしていないノードの監視を行う際などに SNMP などの設定が必要になる場合があります。

### 3.3.1. Net-SNMP の設定

性能管理機能、監視管理機能（リソース監視、プロセス監視、SNMP 監視）では、各ノードからの各種情報を、SNMP を利用して取得しています。Net-SNMP がインストールされている状態で、エージェントをインストールした場合、以下の設定が Net-SNMP の設定ファイルに追記されます。

/etc/snmp/snmpd.conf

view	system	view	included	.1.3.6.1
------	--------	------	----------	----------

- Net-SNMP の再起動

root ユーザで以下のコマンドを実行します。

# service snmpd restart
-------------------------

### 3.4. 一括制御機能を有効にする

一括制御機能は Hinemos インストール直後には利用可能になっていないので、一括制御を利用する場合にはセットアップを行う必要があります。

#### 3.4.1. エージェント側のセットアップ

Hinemos で一括制御機能を利用するためには、ssh または rsh でマネージャから管理対象ノードにコマンド実行ができる必要があります。そのためのセットアップに関して説明します。

ssh を使用する場合

一括制御機能で使用するリモートシェルを ssh とする場合は、対象となる管理対象ノードで ssh の設定を行う必要があります（一括制御機能のリモートシェルとして rsh を利用する場合はこの設定は不要です）。

公開鍵の登録を行なうことで、マネージャサーバ（hinemos ユーザ）から、管理対象ノード（root ユーザ）へパスワードなしでコマンド実行が可能となる設定を行ないます。管理対象ノードを agent01（192.168.0.10）として説明します。

1. Hinemos マネージャがインストールされているマネージャサーバで、`hinemos_setup_collectiverun.sh` を実行します。

```
# su - hinemos
$ cd /opt/hinemos/sbin/
$ ./hinemos_setup_collectiverun.sh
```

メニューが表示されます。

```
#####
###                                     #####
###      運用管理ソフトウェア Hinemos          #####
###      一括制御 セットアップスクリプト Ver 3.0.0 #####
###                                     #####
###      Copyright (C) 2006-2008 NTT DATA Corporation. #####
#####
```

一括制御機能のセットアップ

- 1) hinemos ユーザの認証用の公開鍵の作成
- 2) 監視対象ノードへの公開鍵登録

9) 一括制御機能のセットアップ終了

====>1

2. プロンプトに “1” を入力します。
3. hinemos ユーザの認証用公開鍵の作成の確認メッセージが表示されますので、“Y” を入力します。

hinemos ユーザの認証用の公開鍵をパスフレーズなしで作成します。

よろしいですか? (Y/N default:Y)

Y

Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/home/hinemos/.ssh/id\_rsa):

Created directory '/home/hinemos/.ssh'.

Enter passphrase (empty for no passphrase):

Enter same passphrase again:

Your identification has been saved in /home/hinemos/.ssh/id\_rsa.

Your public key has been saved in /home/hinemos/.ssh/id\_rsa.pub.

The key fingerprint is:

\*\*:\*\*\*:\*\*\*:\*\*\*:\*\*\*:\*\*\*:\*\*\*:\*\*\*:\*\*\*:\*\*\*:\*\*\*:\*\*\*:\*\*\*:\*\*\*:\*\*\*:\*\*\*:\*\*\*:\*\*\* hinemos@manager

公開鍵を作成しました。

一括制御機能のセットアップ

- 1) hinemos ユーザの認証用の公開鍵の作成
- 2) 監視対象ノードへの公開鍵登録
- 9) 一括制御機能のセットアップ終了

====>

4. プロンプトに “2” を入力します。
5. 管理対象ノードの root ユーザの authorized\_keys ファイルに、マネージャサーバの hinemos ユーザの公開鍵を登録します。

====>2

監視対象ノードの root ユーザの authorized\_keys ファイルに、hinemos ユーザの公開鍵を登録します。

一括制御機能を利用する監視対象ノードの IP アドレスを入力して下さい。  
終了する場合は、9 を入力して下さい。

192.168.0.10

6. ホスト鍵の登録の確認メッセージが表示されますので、“yes”を入力します。続いて agent01 の root ユーザのパスワードの入力が求められますので入力します。

```
The authenticity of host '192.168.0.10 (192.168.0.10)' can't be established.  
RSA key fingerprint is **:**:**:**:***:***:***:***:***:***:***:***:***:***:  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes  
Warning: Permanently added '192.168.0.10' (RSA) to the list of known hosts.  
root@192.168.0.10's password:
```

192.168.0.10 への登録が完了しました。

一括制御機能を利用する監視対象ノードの IP アドレスを入力して下さい。  
終了する場合は、9 を入力して下さい。

7. 終了する場合は “9” を 2 回入力してください。続いて登録する場合は管理対象ノードの IP アドレスを入力して下さい。

```
9
```

一括制御機能のセットアップ

- 1) hinemos ユーザの認証用の公開鍵の作成
- 2) 監視対象ノードへの公開鍵登録
- 9) 一括制御機能のセットアップ終了

```
==> 9
```

### rsh を使用する場合

一括制御機能で使用するリモートシェルを rsh とする場合は、対象となる管理対象ノードで rsh の設定を行う必要があります（一括制御機能のリモートシェルとして ssh を利用する場合はこの設定は不要です）。

2. /root ディレクトリ直下に、下記の内容の.rhosts ファイルを作成してください（既に.rhosts ファイルが存在する場合は、下記内容を追記してください）。

（マネージャサーバの IP アドレス） hinemos

例) /root/.rhosts

192.168.0.1 hinemos

3. /etc/securetty ファイルに、rsh を追加します。

例) /etc/securetty

Console  
vc/1  
  
(中略)  
  
tty10  
tty11  
rsh

### 3.4.2. マネージャでのリモートシェルの設定

一括制御機能で利用するリモートシェルとして、ssh か rsh のどちらかを選択して利用することができます（デフォルトは ssh です）。

リモートシェルを rsh に変更する場合は以下のファイルを編集します。編集後、設定を有効にするために Hinemos マネージャを再起動してください。

/opt/hinemos/etc/hinemos.properties

```
##  
## 一括制御 実行方法 設定  
##  
#collective.run.shell=rsh  
collective.run.shell=ssh
```

以下のように変更します。

```
##  
## 一括制御 実行方法 設定  
##  
collective.run.shell=rsh  
#collective.run.shell=ssh
```

### 3.4.3. FTP サーバの起動

一括制御機能（RPM インストールとファイルのコピー）を利用する場合、管理対象ノードからアクセス可能な FTP サーバを起動させる必要があります。FTP サーバを起動し、インストール時に指定の FTP ユーザとパスワードで、管理対象ノードからアクセスできることを確認してください。

ここでは、FTP サーバとして Red Hat EL5 AS に含まれる vsftpd を利用した場合の起動方法を説明します。

1. vsftpd がインストールされていることを確認します。

下記コマンドを実行します。vsftpd- (バージョン) が表示されることを確認してください。

```
# rpm -q vsftpd
```

2. vsftpd を起動します。

root ユーザで下記コマンドを実行します。

```
# service vsftpd start
```

- Hinemos で利用する FTP サーバの設定変更

Hinemos で利用する FTP サーバは、マネージャサーバインストールの一括制御機能のインストール時に指定したもので設定されます。

インストール後に、一括制御で利用する FTP サーバの IP アドレス、ユーザ、パスワードの変更を行なうには、以下の 2 つのファイルを編集してください。

- /opt/hinemos/lib/cr/cp.sh
- /opt/hinemos/lib/cr/rpminstall.sh

以下のパラメータを編集してください。

```
FTP_HOST=" (サーバ名)"
FTP_USER=" (ユーザ名)"
FTP_PASSWD=" (パスワード)"
```

### 3.5. SNMP トラップ監視機能を有効にする

Hinemos マネージャはデフォルトでは、SNMP トラップ監視機能が無効の状態となっています。これは SNMP トラップの待ち受けポート（162/TCP）をバインドするには root 権限が必要となり、JBoss を root で起動する必要があるためです。セキュリティの観点から、デフォルトでは一般ユーザで起動することとしています。

SNMP トラップ監視機能を有効とするには、以下の設定を行い、JBoss を root で起動します。

#### 3.5.1. SNMP トラップ受信用のサービスを起動するように設定変更

以下の設定ファイルを JBoss の deploy ディレクトリにコピーします。

/opt/hinemos/contrib/snmptrap-service.xml

```
$ cd /opt/hinemos/contrib
$ cp snmptrap-service.xml /opt/hinemos/jboss-4.2.2.GA/server/default/deploy/
```

#### 3.5.2. JBoss を root ユーザで起動

PostgreSQL および、OpenLDAP はユーザ hinemos で起動し、JBoss のみ root ユーザで起動します。下記の手順で、それぞれを順次起動します。

```
$ su - hinemos
$ cd /opt/hinemos/bin/
$ ./pg_start.sh
waiting for postmaster to start....
done
postmaster started
$ ./ldap_start.sh
$ su
Password:
# ./jboss_start.sh
```

停止の方法は、3.1.4 を参照ください。

注) 一度 root ユーザで JBoss を起動すると、次からユーザ hinemos で JBoss を起動することができません (root ユーザが作成したファイルへ一般ユーザではアクセスできないためです)。

その場合は、一旦 JBoss を停止し、下記コマンドを実行してファイルのオーナーをユーザ hinemos に変更した後、再度 JBoss の起動を実行してください。

```
# chown -R hinemos:hinemos /opt/hinemos/jboss-4.2.2.GA/
# chown -R hinemos:hinemos /opt/hinemos/var/log/
```

### 3.6. メール通知を有効にする

#### 3.6.1. メールサーバの設定

監視管理機能のメール通知機能で使用するメールサーバの設定を行います。

以下のファイルを編集します。編集後、設定を有効にするために Hinemos マネージャを再起動してください。

/opt/hinemos/etc/mail-service.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- $Id: mail-service.xml,v 1.4.2.2 2003/10/13 12:31:03 starksm Exp $ -->

<server>

<!-- ===== -->
<!-- Mail Connection Factory -->
<!-- ===== -->

<mbean code="org.jboss.mail.MailService"
       name="jboss:service=Mail">
  <attribute name="JNDIName">java:/Mail</attribute>
  <attribute name="User">nobody</attribute>
  <attribute name="Password">password</attribute>
  <attribute name="Configuration">
    <!-- Test -->
    <configuration>
      <!-- Change to your mail server protocol -->
      <!-- Change to the SMTP gateway server -->
      <property name="mail.smtp.host" value="smtp.nosuchhost.nosuchdomain.com"/>
      <!-- Change to the address mail will be from -->
      <property name="mail.from" value="nobody@nosuchhost.nosuchdomain.com"/>
      <!-- Enable debugging output from the javamail classes -->
      <property name="mail.debug" value="false"/>
      <property name="mail.smtp.timeout" value="300000"/>
    </configuration>
  </attribute>
</mbean>

<!-- Change to the SMTP gateway server -->
<property name="mail.smtp.host" value=" (メールサーバの IP アドレス) "/>
<!-- Change to the address mail will be from -->
<property name="mail.from" value=" (メールの送信元として設定するメールアドレス) " />

```

### 3.6.2. 送信元情報の設定

監視管理機能のメール通知機能で送信されるメールの送信元情報の設定を行います。以下のファイルを編集します。編集後、設定を有効にするために Hinemos マネージャの再起動をしてください。

/opt/hinemos/etc/hinemos.properties

## 設定リファレンス

```
common. from. address=admin@nosuchdomain.com
common. from. personal. name=Hinemos Admin
common. reply. to. address=admin@nosuchdomain.com
common. reply. personal. name=Hinemos Admin
common. errors. to. address=admin@nosuchdomain.com
```

以下のパラメータを設定してください。

```
common. mail. from. address=送信元メールアドレス
common. mail. from. personal. name=送信先個人名
common. mail. reply. to. address=返信先メールアドレス
common. mail. reply. personal. name=返信先個人名
common. mail. errors. to. address=送信メールのErrors-To ヘッダに設定するメールアドレス
```

### 3.7. ファイル転送ジョブを有効にする

ファイル転送ジョブを使用する場合、下記の設定が必要となります。設定後、設定を有効にするために Hinemos エージェントの再起動をしてください。（一括制御機能でも設定できます。詳しくはユーザマニュアルの「ファイル転送ジョブの設定」の項を参照ください。）

- ・転送先の Agent.properties に、転送を実行するユーザの公開鍵を登録する。
- ・転送元の Agent.properties に、転送を実行するユーザの authorized\_keys ファイル登録する
- ・ホスト鍵を登録する。

以下に、ファイル転送ジョブ設定の手順を示します。ここでは転送元ノードを agent01 (192.168.0.10)、転送先ノードを agent02 (192.168.0.11)、転送するユーザを hinemos として説明します。

※尚、転送元ノード上および転送先ノード上に、同一の転送を実施するユーザが存在するものとします。

1. 転送先ノード (agent02) で転送するユーザ (hinemos) にスイッチユーザします。

```
[root@agent02 ~]# su - hinemos  
[hinemos@agent02 ~]$
```

2. 転送するユーザ (hinemos) の公開鍵を表示します。まだ、作成していない場合には転送するユーザ (hinemos) の認証用の公開鍵をパスフレーズなしで生成し表示します。

```
[hinemos@agent02 ~]$ cd .ssh/  
[hinemos@agent02 .ssh]$ cat id_rsa.pub  
ssh-rsa ****(中略)**** = hinemos@agent02  
[hinemos@agent02 .ssh]$
```

3. root ユーザにスイッチユーザし、Agent.properties に上記で表示された公開鍵を登録します。

```
[hinemos@agent02 .ssh]$ su -
Password:
[root@agent02 ~]# vi /opt/hinemos_agent/lib/agent/Agent.properties

##
## サーバ接続設定
##
java.naming.factory.initial=org.jnp.interfaces.NamingContextFactory
(中略)

##scp(ssh)公開鍵
hinemos.public.key= ssh-rsa ****(中略)***** = hinemos@agent02
hinemos.authorized.keys.path=/home/hinemos/.ssh/authorized_keys
```

以下のパラメータを追加します（既にある場合には変更します）

*(転送するユーザ) .public.key= (上記で表示した公開鍵)*

4. 転送するユーザ（hinemos）で転送元のノード（agent01）にログインし、ホスト鍵を登録します。

```
[root@agent02 ~]# exit
[hinemos@agent02 ~]$ ssh 192.168.0.10
The authenticity of host '192.168.0.10 (192.168.0.10)' can't be established.
RSA key fingerprint is **:***:***:***:***:***:***:***:***:***:***:***:***:***:***:***:***:***.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.10' (RSA) to the list of known hosts.
hinemos@192.168.0.10's password:
[hinemos@agent01 ~]$
```

## 設定リファレンス

---

---

5. 転送元ノード (agent01) に authorized\_keys ファイルがなければ作成します。

```
[hinemos@agent01 ~]$ mkdir .ssh  
[hinemos@agent01 ~]$ chmod 700 .ssh  
[hinemos@agent01 ~]$ cd .ssh  
[hinemos@agent01 .ssh]$ touch authorized_keys  
[hinemos@agent01 .ssh]$ chmod 600 authorized_keys
```

6. root ユーザにスイッチし、Agent.properties に上記ファイルを設定します。

```
[hinemos@agent01 .ssh]$ su -  
Password:  
[root@agent01 ~]# vi /opt/hinemos_agent/lib/agent/Agent.properties  
  
##  
## サーバ接続設定  
##  
java.naming.factory.initial=org.jnp.interfaces.NamingContextFactory  
(中略)  
  
##scp(ssh)公開鍵  
hinemos.authorized.keys.path=/home/hinemos/.ssh/authorized_keys
```

以下のパラメータを追加します（既にある場合には変更します）

*(転送するユーザ) . authorized.keys.path = (上記で作成した authorized\_keys ファイルのパス)*

### 3.8. ログ転送エージェントを有効にする

#### 3.8.1. エージェントの syslog-ng の設定

監視管理機能（syslog-*ng* 監視、アプリケーションログ監視）では、各ノードからのログを syslog-*ng* 経由でマネージャサーバに転送します。インストーラを用いてエージェントをインストールした場合、以下の設定が syslog-*ng* の設定ファイルに追記されます（注）。

/etc/syslog-*ng*/syslog-*ng*.conf

```
#add for Hinemos Agent 3.0.0
filter f_hinemos_log { facility(user); };
source s_netudp { udp(ip(各ノードの IP アドレス) port(514)); };
log { source(s_netudp); filter(f_hinemos_log); destination(d_hinemos); };
destination d_hinemos { tcp("マネージャサーバの IP アドレス" port(514)); };
log { source(s_local); filter(f_mesg); destination(d_hinemos); };
```

ログ転送機能を使用する場合は、syslog-*ng* の上記設定ファイルの use\_dns を変更します。

```
options {
    sync (0);
    time_reopen (10);
    log_fifo_size (1000);
    long_hostnames (off);
    use_dns (yes);
    use_fqdn (no);
    create_dirs (no);
    keep_hostname (yes);
};
```

この場合マネージャサーバにて、監視対象のノード名から IP アドレスを解決する必要があるので、下記の対処のうちいずれかが必要になります。

- DNS サーバに登録
- hosts ファイルに記述

#### • syslog-*ng* の再起動

root ユーザで、以下のコマンドを実行します。

## 設定リファレンス

---

---

```
# service syslog-ng restart
```

注) マネージャサーバの `syslog-nginx.conf` の設定が行われているノードにおいて、ログ転送エージェントを有効にする場合は、本章の設定を行う必要はありません。

### 3.9. JBoss 再起動時のジョブスケジュール制御の設定

JBoss 停止中に実行予定時刻を過ぎてしまったジョブスケジュールに関して、JBoss 起動時の動作は下記のようになりますのでご注意ください。

また、データベースのバックアップデータをリストアし、JBoss を再起動する際も、データベース内の情報が過去のものとなり、JBoss 起動時刻との差分が発生するため、同様に注意が必要です（詳細については、Hinemos ユーザマニュアルの注意事項を参照ください）。

- 実行予定時刻からの経過時間が、起動失敗と判定する閾値（デフォルトでは 1 時間）以内の場合

JBoss 起動直後に、スケジュールされていたジョブが実行されます。

- 実行契機時刻からの経過時間が、起動失敗と判定する閾値（デフォルトでは 1 時間）以上経過している場合

スケジュールされていたジョブの実行は見送られ、次回実行予定時刻に実行されます。

起動失敗と判定するまでの時間の閾値は以下の方法で変更します。

以下のファイルを編集します。

/opt/hinemos/etc/quartz-service.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<server>

<!--
<classpath codebase=". " archives="quartz.jar"/>
-->
<classpath codebase=". " archives="hinemos-commons.jar"/>

<!--
<mbean code="org.quartz.ee.jmx.QuartzService"
       name="user:service=QuartzService, name=QuartzService">
-->
<mbean code="com.clustercontrol.commons.quartz.CustomQuartzService"
       name="user:service=QuartzService, name=QuartzService">

(中略)

    org.quartz.dataSource.QuartzDS.maxConnections = 20

    org.quartz.jobStore.misfireThreshold = 3600000
    </attribute>

</mbean>

</server>

</local-tx-datasource>
```

以下のパラメータを変更します

*org.quartz.jobStore.misfireThreshold = (閾値 (ms))*

注) 本パラメータは、ジョブスケジュール実行だけでなく、監視の定期実行にも影響を与えるものであるため、デフォルトの 360000 より小さくすることはお勧めできません。

## 4. セキュリティに関する設定

### 4.1. データベースアクセスのパスワードを変更する

#### 4.1.1. PostgreSQL の設定変更

- 以下の手順でパスワードを変更します。

- ユーザ hinemos で、以下のコマンドを実行します。その際にパスワード入力を求められますので、初期パスワードである”hinemos”を入力します。

```
$ su - hinemos
$ /opt/hinemos/postgresql-8.3.1/bin/psql -p 24001
Password:
Welcome to psql 8.3.1, the PostgreSQL interactive terminal.
```

- psql が起動しますので、以下のコマンドを実行します。

```
hinemos= # ALTER USER hinemos PASSWORD '（パスワード）';
```

- psql を終了します。

```
hinemos= # \q
```

- 以下の設定ファイルを編集し、PostgreSQL のアクセス権限を設定します。

/opt/hinemos/var/data/pg\_hba.conf

```
# PostgreSQL Client Authentication Configuration File
# =====
(中略)
# TYPE  DATABASE      USER          CIDR-ADDRESS      METHOD
# "local" is for Unix domain socket connections only
local    postgres, hinemos        hinemos          md5
# IPv4 local connections:
host     hinemos      hinemos      0.0.0.0/0       md5
# IPv6 local connections:
#host    all          all          ::1/128         trust
```

## 設定リファレンス

---

---

“# IPv4 local connections:” の箇所を編集してください。

注) 上記の設定は一例です。ご利用の環境のセキュリティポリシーに沿って接続の設定を変更することをお勧めします。

#### 4.1.2. Hinemos マネージャの設定変更

以下の2つのファイルを編集します。編集後、設定を有効にするためには Hinemos マネージャを再起動する必要があります。

- hinemos-ds.xml
- quartz-service.xml

##### 1. hinemos-ds.xml の編集

以下のファイルを編集します。

/opt/hinemos/etc/hinemos-ds.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!!-- =====-->
<!!-- -->
<!!-- JBoss Server Configuration -->
<!!-- -->
<!!-- =====-->

<!-- $Id: postgres-ds.xml,v 1.3 2004/09/15 14:37:40 loubiansky Exp $ -->
<!-- =====-->
<!-- Datasource config for Postgres -->
<!-- =====-->

<datasources>
  <local-tx-datasource>
    <jndi-name>HinemosDS</jndi-name>
    <connection-url>jdbc:postgresql://127.0.0.1:24001/hinemos</connection-url>
    <driver-class>org.postgresql.Driver</driver-class>
    <user-name>hinemos</user-name>
    <password>hinemos</password>

    (中略)

  </local-tx-datasource>
</datasources>
```

以下のパラメータに4.1.1 PostgreSQLの設定変更 の手順2で登録したパスワードを設定してください。

<password> (パスワード) </password>

## 2. quartz-service.xml の編集

以下のファイルを編集します。

/opt/hinemos/jboss-4.2.2.GA/server/default/deploy/quartz-service.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<server>

    <classpath codebase=". " archives="quartz.jar"/>

    <mbean code="org.quartz.ee.jmx.jboss.QuartzService"
           name="user:service=QuartzService, name=QuartzService">

        <!--
            Wait until the DataSources deployed. This option
            ensures correct deployment order at JBoss startup.
            Change the 'QuartzDS' to your datasource name.
            Important!==> this is NOT the JNDI name of the datasource.
            (JNDI name for it is set in a separate xxx-service.xml file).
        -->

        (中略)

        org.quartz.dataSource.QuartzDS.driver = org.postgresql.Driver
        org.quartz.dataSource.QuartzDS.URL = jdbc:postgresql://127.0.0.1:24001/hinemos
        org.quartz.dataSource.QuartzDS.user = hinemos
        org.quartz.dataSource.QuartzDS.password = hinemos
        org.quartz.dataSource.QuartzDS.maxConnections = 20

        org.quartz.jobStore.misfireThreshold = 120000
    </attribute>

    </mbean>

</server>
```

以下のパラメータに4.1.1 PostgreSQLの設定変更 の手順2で登録したパスワードを設定してください。

**org.quartz.dataSource.QuartzDS.password = (パスワード)**

## 4.2. LDAP アクセスのパスワードを変更する

### 4.2.1. LDAP のパスワード変更

1. LDAP ユーザ用のパスワードを生成します。

以下のコマンドを実行します。

```
$ . /opt/Hinemos/Hinemos.cfg  
$ /opt/hinemos/openldap-2.3.39/sbin/slappasswd -h {MD5}
```

パスワードの入力を求められますので入力します。

出力された文字列（パスワードのハッシュ）を保存しておきます（2.で設定ファイル slapd.conf に設定します）。

例)

```
$ slappasswd -h {MD5}  
New password: (パスワード)  
Re-enter new password: (パスワード)  
{MD5}X03M01qnZdYdgyfeuILPmQ== ← パスワードのハッシュ
```

2. パスワードを設定します。

以下のファイルを編集します。

/opt/hinemos/etc/slapd.conf

以下のパラメータを設定してください。

rootpw (slappasswd コマンドで出力された文字列)

例) /opt/hinemos/etc/slapd.conf

```
#  
# See slapd.conf(5) for details on configuration options.  
# This file should NOT be world readable.  
#  
include    /opt/hinemos/openldap-2.3.20/etc/openldap/schema/core.schema  
include    /opt/hinemos/openldap-2.3.20/etc/openldap/schema/corba.schema  
  
(中略)  
  
database      bdb  
suffix        "dc=hinemos, dc=com"  
rootdn        "cn=Manager, dc=hinemos, dc=com"  
# Cleartext passwords, especially for the rootdn, should  
# be avoided. See slappasswd(8) and slapd.conf(5) for details.  
# Use of strong authentication encouraged.  
rootpw        {MD5}X03M01qnZdYdgyfeuILPmQ==  
# The database directory MUST exist prior to running slapd AND  
# should only be accessible by the slapd and slap tools.  
# Mode 700 recommended.  
directory     /opt/hinemos/var/openldap-data  
# Indices to maintain  
index objectClass eq  
index cn,mail,sn,givenName eq,sub,approx  
index ccFacilityId eq  
index entryCSN,entryUUID eq  
  
#loglevel 256
```

#### 4.2.2. Hinemos マネージャの設定変更

以下のファイルを編集します。編集後、設定を有効にするために Hinemos マネージャの再起動をしてください。

/opt/hinemos/etc/ldap-service.xml

```
<server>
    <!-- ===== -->
    <!-- LDAP Connection Factory -->
    <!-- ===== -->
    <!-- Bind a remote LDAP server -->
    <mbean code="org.jboss.naming.ExternalContext"
name="jboss.jndi:service=ExternalContext,jndiName=external/hinemos/ldap/provider">
        <attribute name="JndiName">external/hinemos/ldap/provider</attribute>
        <attribute name="Properties">
            java.naming.factory.initial=com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory
            java.naming.provider.url=ldap://127.0.0.1:24000/dc=hinemos,dc=com
            java.naming.security.principal=cn=Manager,dc=hinemos,dc=com
            java.naming.security.authentication=simple
            java.naming.security.credentials=hinemos
        </attribute>
        <attribute name="InitialContext">javax.naming.ldap.InitialLdapContext</attribute>
        <attribute name="RemoteAccess">true</attribute>
        <attribute name="CacheContext">false</attribute>
    </mbean>

    <!-- Bind a remote LDAP server -->
    <mbean code="org.jboss.naming.ExternalContext"
name="jboss.jndi:service=ExternalContext,jndiName=external/hinemos/ldap/consumer">
        <attribute name="JndiName">external/hinemos/ldap/consumer</attribute>
        <attribute name="Properties">
            java.naming.factory.initial=com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory
            java.naming.provider.url=ldap://127.0.0.1:24000/dc=hinemos,dc=com
            java.naming.security.principal=cn=Manager,dc=hinemos,dc=com
            java.naming.security.authentication=simple
            java.naming.security.credentials=hinemos
        </attribute>
        <attribute name="InitialContext">javax.naming.ldap.InitialLdapContext</attribute>
        <attribute name="RemoteAccess">true</attribute>
        <attribute name="CacheContext">false</attribute>
    </mbean>
</server>
```

以下のパラメータに 4.2.1 LDAPのパスワード変更 の手順 1 で登録したパスワードを設定してください (2箇所あります)。

**java.naming.security.credentials= (パスワード)**

## 5. Hinemos の動作ログに関する設定

### 5.1. マネージャのログファイル一覧

Hinemosマネージャのログは表 5-1 に示すログファイルに出力されます。

表 5-1 Hinemos マネージャのログファイル一覧

ファイル名	HinemosApl.log*
格納ディレクトリ	/opt/hinemos/var/log/
ログ出力設定ファイル	/opt/hinemos/etc/jboss-log4j.xml
出力レベル	priority INFO
ローテーション	Daily(無期限)
内容	Hinemos マネージャの内部イベントログ(内部エラーなど)

ファイル名	Hinemos.log*
格納ディレクトリ	/opt/hinemos/var/log/
ログ出力設定ファイル	/opt/hinemos/etc/jboss-log4j.xml
出力レベル	Priority INFO
ローテーション	Daily(無期限)
内容	JBoss 上で動作する Hinemos アプリケーション部分のログ

ファイル名	boot.log*
格納ディレクトリ	/opt/hinemos/jboss-4.2.2.GA/server/default/log/
ログ出力設定ファイル	—
出力レベル	—
ローテーション	再起動のたびにローテーション
内容	JBoss の boot 時のログ

ファイル名	jboss_stdout.log
格納ディレクトリ	/opt/hinemos/var/log/
ログ出力設定ファイル	/opt/hinemos/bin/jboss_start.sh
出力レベル	—
ローテーション	再起動のたびに上書き
内容	JBoss からの標準出力

## 設定リファレンス

ファイル名	jboss.log*
格納ディレクトリ	/opt/hinemos/var/log/
ログ出力設定ファイル	/opt/hinemos/etc/jboss-log4j.xml
出力レベル	priority INFO
ローテーション	Daily(無期限)
内容	JBoss の動作ログ

ファイル名	Postgresql.log*
格納ディレクトリ	/opt/hinemos/var/log/
ログ出力設定ファイル	/opt/hinemos/etc/postgresql.conf
出力レベル	—
ローテーション	Daily(無期限)
内容	PostgreSQL の動作ログ

ファイル名	openldap.log*
格納ディレクトリ	/opt/hinemos/var/log/
ログ出力設定ファイル	/opt/hinemos/etc/slappd.conf
出力レベル	loglevel 64
ローテーション	Daily(無期限)
内容	OpenLDAP の動作ログ

ファイル名	syslogforward.log*
格納ディレクトリ	/opt/hinemos/var/log/
ログ出力設定ファイル	/opt/hinemos/lib/syslogforward/log4j.properties
出力レベル	priority INFO
ローテーション	Daily(無期限)
内容	ログ監視機能で使われるモジュール SyslogForward のログ

### 5.2. JBoss のログ出力を変更する

Hinemos で利用する JBoss のログ出力のレベルを変更するためには、以下のファイルを編集します。

/opt/hinemos/etc/jboss-log4j.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE log4j:configuration SYSTEM "log4j.dtd">

(中略)

<category name="hinemos.apl.log">
  <priority value="INFO" />
  <appender-ref ref="HINEMOS_APL_LOG"/>
</category>

<!-- Hinemos Log category -->
<category name="com.clustercontrol">
  <priority value="INFO" />
  <appender-ref ref="HINEMOS_LOG"/>
</category>

(中略)

<root>
  <!-- <appender-ref ref="CONSOLE"/> -->
  <appender-ref ref="FILE"/>
</root>
```

本ファイルでHinemosApl.log、Hinemos.log、jboss.logの出力レベルを変更することが出来ます。Log4jの設定例については、<http://docs.jboss.org/process-guide/en/html/logging.html>を参照してください。

### 5.3. PostgreSQL のログ出力を変更する

Hinemos で利用する PostgreSQL のログ出力のレベルを変更するためには、以下のファイルを編集します。設定例については、

<http://www.postgresql.jp/document/pg831doc/html/runtime-config-logging.html>を参照してください。

/opt/hinemos/var/data/postgresql.conf

## 設定リファレンス

```
# -----
# PostgreSQL configuration file
# -----  
  
(中略)  
  
#-----  
# ERROR REPORTING AND LOGGING  
#-----  
  
# - Where to Log -  
  
#log_destination = 'stderr'          # Valid values are combinations of  
#                                         # stderr, syslog and eventlog,  
#                                         # depending on platform.  
  
# This is used when logging to stderr:  
#redirect_stderr = off               # Enable capturing of stderr into log  
#redirect_stderr = on                # Enable capturing of stderr into log  
#                                         # files  
  
# These are only used if redirect_stderr is on:  
#log_directory = '/opt/hinemos/var/log' # Directory where log files are written  
#log_directory = 'pg_log'           # Directory where log files are written  
#                                         # Can be absolute or relative to PGDATA  
log_filename = 'postgresql.log-%Y-%m-%d' # Log file name pattern.  
#log_filename = 'postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log' # Log file name pattern.  
#                                         # Can include strftime() escapes  
#log_truncate_on_rotation = off # If on, any existing log file of the same  
#                                         # name as the new log file will be  
#                                         # truncated rather than appended to. But  
#                                         # such truncation only occurs on  
#                                         # time-driven rotation, not on restarts  
#                                         # or size-driven rotation. Default is  
#                                         # off, meaning append to existing files  
#                                         # in all cases.  
#log_rotation_age = 1440            # Automatic rotation of logfiles will  
#                                         # happen after so many minutes. 0 to  
#                                         # disable.  
#log_rotation_size = 10240          # Automatic rotation of logfiles will  
#                                         # happen after so many kilobytes of log  
#                                         # output. 0 to disable.  
  
# These are relevant when logging to syslog:  
#syslog_facility = 'LOCAL0'  
#syslog_ident = 'postgres'  
  
# - When to Log -  
  
#client_min_messages = notice      # Values, in order of decreasing detail:  
#                                         # debug5  
#                                         # debug4  
#                                         # debug3  
#                                         # debug2  
#                                         # debug1  
#                                         # log  
#                                         # notice  
#                                         # warning  
#                                         # error  
  
#log_min_messages = notice        # Values, in order of decreasing detail:  
#                                         # debug5  
#                                         # debug4  
#                                         # debug3  
#                                         # debug2
```

## 5.4. OpenLDAP のログ出力を変更する

Hinemos で利用する OpenLDAP のログ出力のレベルを変更するためには、以下のファイルを編集します。

/opt/hinemos/openldap-2.3.39/etc/openldap/slapd.conf

```
#  
# See slapd.conf(5) for details on configuration options.  
# This file should NOT be world readable.  
#  
include      /opt/hinemos/openldap-2.3.20/etc/openldap/schema/core.schema  
include      /opt/hinemos/openldap-2.3.20/etc/openldap/schema/corba.schema  
  
(中略)  
  
#loglevel 256  
#loglevel 320  
loglevel 64  
  
index ccTreeType eq
```

上記の loglevel を変更します。設定値に関しては以下のコマンドを実行して参照してください。

```
$man /opt/hinemos/openldap-2.3.39/man/man5/slapd.conf.5
```

## 5.5. SyslogForward のログ出力を変更する

Syslogforward ログの出力レベルを変更するためには以下のファイルを編集します。

/opt/hinemos/lib/syslogforward/log4j.properties

```
### direct messages to file mylog.log ###  
log4j.appenders.file=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender  
log4j.appenders.file.File=/opt/hinemos/var/log/syslogforward.log  
log4j.appenders.file.Append=true  
log4j.appenders.file.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
```

## 設定リファレンス

```
log4j.appenders.file.layout.ConversionPattern=%d %5p %c{1} - %m%n  
log4j.rootLogger=INFO, file
```

設定の詳細については、

<http://www.jajakarta.org/log4j/jakarta-log4j-1.1.3/docs-ja/manual.html>を参照ください。

### 5.6. エージェントのログファイル一覧

Hinemosエージェントのログは表 5-2 に示すログファイルに出力されます。

表 5-2 Hinemos エージェントのログファイル一覧

ファイル名	agents.log*
格納ディレクトリ	/opt/hinemos_agent/var/log/
ログ出力設定ファイル	/opt/hinemos_agent/lib/agent/log4j.properties
出力レベル	priority INFO
ローテーション	ファイルサイズ 20MB (4回)
内容	Hinemos ジョブエージェントのログ

ファイル名	logagent.log*
格納ディレクトリ	/opt/hinemos_agent/var/log/
ログ出力設定ファイル	/opt/hinemos_agent/lib/log_agent/log4j.properties
出力レベル	priority INFO
ローテーション	ファイルサイズ 20MB (4回)
内容	Hinemos ログ転送エージェントのログ

### 5.7. ジョブエージェントのログ出力を変更する

ジョブエージェントの出力レベルを変更するには、以下のファイルを編集します。

/opt/hinemos\_agent/lib/agent/log4j.properties

## 設定リファレンス

```
### direct messages to file mylog.log ###

log4j.appendер.file=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appendер.file.File=/opt/hinemos_agent/var/log/agents.log
log4j.appendер.file.MaxFileSize = 20MB
log4j.appendер.file.MaxBackupIndex = 4
log4j.appendер.file.Append=true
log4j.appendер.file.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appendер.file.layout.ConversionPattern=%d %5p %c{1} - %m%n

log4j.rootLogger=info, file
```

設定の詳細については、

<http://www.jjakarta.org/log4j/jakarta-log4j-1.1.3/docs-ja/manual.html>を参照ください。

## 5.8. ログ転送エージェントのログ出力を変更する

ログ転送エージェントの出力レベルを変更するには、以下のファイルを編集します。

/opt/hinemos\_agent/lib/log\_agent/log4j.properties

```
### direct messages to file mylog.log ###

log4j.appendер.file=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appendер.file.File=/opt/hinemos_agent/var/log/logagent.log
log4j.appendер.file.MaxFileSize = 20MB
log4j.appendер.file.MaxBackupIndex = 4
log4j.appendер.file.Append=true
log4j.appendер.file.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appendер.file.layout.ConversionPattern=%d %5p %c{1} - %m%n

### direct messages to file mylog.log ###

log4j.appendер.syslog=org.apache.log4j.net.SyslogAppender
#log4j.appendер.syslog.Facility=local6
log4j.appendер.syslog.Facility=user
```

```
log4j.appenders.syslog.SyslogHost=host1  
log4j.appenders.syslog.FacilityPrinting=false  
log4j.appenders.syslog.layout=org.apache.log4j.PatternLayout  
log4j.appenders.syslog.layout.ConversionPattern=%m%n  
  
#log4j.rootLogger=info, file  
log4j.logger.hinemos.syslog.transfer=debug, syslog  
log4j.logger.com.clustercontrol.logagent=info, file
```

設定の詳細については、

<http://www.jajakarta.org/log4j/jakarta-log4j-1.1.3/docs-ja/manual.html>を参照ください。

注) org.apache.log4j.net.SyslogAppender で定義される出力は、ログ転送エージェントの機能自身であるので、org.apache.log4j.net.SyslogAppender に関する設定を変更した場合に、ログ転送エージェントが正しく動作しなくなる可能性があります。

## 5.9. syslog-ng の動作・ログ保存を変更する

監視管理機能では、各ノードからのログを syslog-ng 経由で受け取ります。

マネージャサーバのインストーラを用いて Hinemos をインストールした場合、以下の設定が syslog-ng の設定ファイルに追記されます。

/etc/syslog-ng/syslog-ng.conf

```
#add for Hinemos Manager  
source s_net { tcp(ip(0.0.0.0) port(514) max-connections(70)); udp(ip(0.0.0.0) port(514)); };  
log { source(s_local); filter(f_mesg); destination(d_hinemos); };  
log { source(s_net); filter(f_mesg); destination(d_hinemos); };  
destination d_hinemos { program("/opt/hinemos/jre1.5.0_09/bin/java -cp  
/opt/hinemos/lib/syslogforward:/opt/hinemos/lib/MonitorEJB.jar:/opt/hinemos/lib/SyslogNGEJB.jar  
:/opt/hinemos/lib/commons-logging.jar:/opt/hinemos/lib/log4j.jar:/opt/hinemos/lib/hinemos-commo  
ns.jar:/opt/hinemos/lib/RepositoryEJB.jar:/opt/hinemos/lib/CalendarEJB.jar:/opt/hinemos/lib/clu  
stercontrol.jar:/opt/hinemos/lib/jbossall-client.jar:/opt/hinemos/lib/syslogforward/syslogforwa  
rd.jar: com.clustercontrol.syslogng.forward.LogForward  
/opt/hinemos/lib/syslogforward/LogForward.properties");};
```

初期設定では、管理対象ノードからマネージャへの syslog-ng の接続数は最大 70 となっています。最大接続数を変更するには、下記の部分を編集してください。

```
source s_net { tcp(ip(0.0.0.0) port(514) max-connections(最大接続数));  
udp(ip(0.0.0.0) port(514)); };
```